

SOLIDWORKS Lisansı Devre Dışı Bırakma

1. SOLIDWORKS Lisansını Devre Dışı Bırakmayı Gerektirecek Durumlar

- Lisansın başka bir bilgisayara aktarılması gerektiğinde
- Bilgisayara yeni bir işletim sistemi kurulması gerektiğinde (format, BIOS güncellemesi vs.)
- Bilgisayarda donanım değişikliği yapılması gerektiğinde (harddisk, ekran kartı, ram vs.)


Yukarıdaki işlemler yapılmadan önce lisans devre dışı bırakılmazsa, son etkinleştirme yaptığınız bilgisayarın sistem bilgileri SOLIDWORKS sunucularında etkin gözükür. Yeniden etkinleştirme yapmak istediğinizde "Etkinleştirme sayısı aşıldı" şeklinde bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda devre dışı bırakma işlemi tarafımızca yapılmaktadır.

Not: SOLIDWORKS ağ lisansına sahip değilseniz, lisans yalnızca bir bilgisayarda etkinleştirilebilir.

2. SOLIDWORKS Lisans Devre Dışı Bırakma Adımları


2.1. SOLIDWORKS Arayüzünü Kullanarak Devre Dışı Bırakma

- SOLIDWORKS arayüzündeyken sağ üstte bulunan yardım simgesine tıklayıp **Lisanslar – Devre Dışı Bırak** adımlarını izleyin. (Resim 1.)



Resim 1.


- Karşınıza, bilgisayarınızda etkin olan ürünler ve devre dışı bırakma tipini seçebileceğiniz pencere gelir. Lisansınızı devre dışı bırakmak için iki seçeneğiniz vardır.



Resim 2.

2.1.1. Otomatik Olarak İnternet Üzerinden


Bu seçenekte, bir e-posta adresi girerek devre dışı bırakma internet üzerinden yapabilirsiniz. **Tümünü Seç** dedikten sonra **Sonraki** butonuna tıkladığınızda, SOLIDWORKS sunucuları ile yapılan kısa bir bağlantı sonrasında karşınıza **“Devre dışı bırakma başarılı”** uyarısı gelir ve lisans devre dışı bırakma işlemi tamamlanır. (Resim 3.)



Resim 3.

2.1.2. Manuel Olarak E-Posta İle

Bu seçeneği internet bağlantısı olmayan bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. SOLIDWORKS sunucuları ile doğrudan bağlanılamayan durumlarda bu seçenek seçilerek **Sonraki** butonuna tıklanır. Devre dışı bırakma için yapmanız gereken adımlar karşınıza çıkar. (Resim 4.)



Resim 4.


Devre dışı bırakma için aşağıdaki adımları uygulamalısınız:

1. Devre dışı bırakma talebi için **Kaydet** butonuna tıklayın. **SWDeactivateRequest_SeriNo_BilgisayarKimliği** adlı bir metin belgesi oluşturulacaktır.
2. Bu dosyayı activation@solidworks.com adresine e-posta ile yollayın. Bu işlemi, interneti olan bir bilgisayara, devre dışı bırakma talep dosyasını aktarıp yapabilirsiniz.
3. Kısa bir süre sonra, **SWDeactivateResponse_SeriNo_BilgisayarKimliği** adlı bir ekin olduğu e-posta alacaksınız. Bu eki indirip, SOLIDWORKS Ürün Aktivasyonu penceresinde **Aç** deyip indirdiğiniz belgeyi seçtiğinizde manuel devre dışı bırakma tamamlanmış olacak.

Not: Otomatik olarak internet üzerinden devre dışı bırakmadaki gibi tümünü seçerek manuel etkinleştirme yapılamamaktadır. Her ürün için ayrı devre dışı bırakma yapılmalıdır.

2.2. SOLIDWORKS Aktivasyon Sihirbazı İle Devre Dışı Bırakma

SOLIDWORKS'ü açmadığınız durumlarda devre dışı bırakma işlemi **SOLIDWORKS Aktivasyon Sihirbazı** ile yapılır. "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\setup\i386" yolundaki "swactwiz.exe" dosyasını çalıştırarak SOLIDWORKS Aktivasyon Sihirbazı açılacaktır. Açılan pencerede "**Ürün lisanslarınızı yeni/yükseltilmiş bir bilgisayara taşıyın**" seçeneğini seçtiğinizde Resim 2.'deki pencere ekrana gelir. Burada otomatik ya da manuel olarak devre dışı bırakma işlemi yapabilirsiniz. (Resim 5.)



Resim 5.